



はじめに

この度は弊社ソフトウェア『RADEN PostgreSQL 接続プラグイン』をご購入いただき、誠にありがとう ございます。

本書では RADEN PostgreSQL 接続プラグインの使用方法について説明します。

著作権および商標について

RADEN は、(株) KIT の登録商標です。

Microsoft および Windows は、米国マイクロソフト社の米国、および その他の国にお ける登録商標です。

PostgreSQLは、PostgreSQLの米国、および その他の国における商標、または登録商 標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。 本書の一部または全部を許可なく複製、複写、転載することを禁止します。 Copyright (c) 2016 KIT Co., Ltd. All Rights Reserved.

目次

| 1. | PostgreSQL 接続プラグインについて | 1 |
|----|------------------------|---|
| 2. | 追加される部品 | 1 |
| 3. | プラグインを使用する | 1 |
| | 3.1 部品の配置 | 1 |
| | 3.2 接続の設定 | 2 |
| | 3.3 データベースとの接続 | 3 |
| | 3.3.1 データストアとの接続 | 3 |
| | 3.3.2 テーブル情報の取得 | 4 |
| | 3.3.3 テーブル情報の更新 | 6 |
| | 3.4 データベースとの切断 | 7 |
| 4. | 部品リファレンス | 8 |
| | 4.1 PostgreSQL 接続 | 8 |

PostgreSQL 接続プラグインについて

PostgreSQL 接続プラグインは、PostgreSQL に接続する機能を RADEN に追加するプラグインです。 PostgreSQL データベースに接続し、データの取得・更新が出来ます。

2. 追加される部品

PostgreSQL 接続プラグインをインストールすることで、以下の部品が使用可能になります。

| 種類 | 名称 | 概要 | | |
|---------|---------------|-------------------------------|--|--|
| プレースホルダ | PostgreSQL 接続 | 外部の PostgreSQL のデータベースと接続します。 | | |

3. プラグインを使用する

この章では、PostgreSQL接続プラグインの基本的な使い方を説明します。

3.1 部品の配置

RADEN デザイナーのオブジェクト関連図に接続部品を配置します。

「画面」や「ファイル入力」等の RADEN の他のオブジェクト部品と同様に、部品パレットから オブジェクト関連図エリアに接続部品をドラッグ&ドロップします。

| 🕘 🗈 🗁 🖶 🗠 🗠 🐁 🐁 | デザイナー[新規プロジェクト] | 🛛 📥 🖻 🔔 🗖 🗮 |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| 🥵 ファイル(F) 編集(E) ツール(T) ^ | 、ルプ(H) | |
| 基本部品 ファイル モジュール | 接続 | |
| PostgreSQL | | |
| | Postgre SQL | 100% - |

1.

3 プラグインを使用する

3.2 接続の設定

3.2 接続の設定

PostgreSQLと接続するための設定は、接続部品のプロパティで行います。

オブジェクト関連図に配置した接続部品を選択すると、RADEN デザイナーのプロパティグリッド に設定項目が表示されます。

| C |) 🗈 🖿 🗑 🖉 | > % & | | デザイナー[新規プロジェクト] |
|---|--------------|---------------|------|-----------------|
| • | ファイル(F) 編集() | E) ツール(T) ヘル | プ(H) | |
| Į | 本部品 ファイル | ・ モジュール | 接続 | |
| P | ostgreSQL | | | |
| | 名称 | | | |
| | 名称 | PostgreSQL接続1 | _ | |
| 2 | 動作 | | _ | |
| | 接続先サーバ | | | |
| | ポート番号 | 5432 | | SQL SQL |
| | データベース名 | | | PostereSQL接 |
| | 1211 | | | |
| | ユーザID | | | \Box |
| | パスワード | | | |
| | | | | |

接続に必要な項目をプロパティから設定します。

設定内容の詳細は、「4.部品リファレンス」をご参照下さい。

3.3 データベースとの接続

PostgreSQL 接続部品は、データストアと接続して使用します。 PostgreSQL 接続部品とデータストアを参照コネクタで接続することで、接続されたデータベー スの情報を使用できるようになります。

3.3.1 データストアとの接続

PostgreSQL 接続部品からデータストアへ、以下の様にして参照コネクタを接続します。



PostgreSQL 接続部品を接続したデータストアは、接続先のデータベースを扱う専用のデータスト アとなります。そのため、標準のテーブル部品(一時テーブル/テーブル)は使用できなくなります。 部品パレットには、テーブル部品が表示されなくなり、クエリのみ表示されます。



テーブルは接続先のデータベースのテーブル情報を参照して使用します。使用方法は次項で説明 します。

3.3.2 テーブル情報の取得

PostgreSQL と接続中のデータストアでは、接続先のデータベースファイルからテーブルの 情報を取得して、使用します。

テーブル情報は、以下の手順で取得します。

(1)データストア編集画面の「テーブル情報の取得」を選択します。

| 8 8 n ~ 5 6 | データスト | 71 | |
|----------------------|-------------|--------|-------|
| 基本部品 | | | |
| Σ | * | | |
| 検索 集計 | | | |
| ジループ集計 更新 | | | |
| 🖅 ቻ - タストア1 | 🔅 テーブル情報の取得 | テーブル一覧 | × |
| a, | | data1 | data2 |
| | | | |
| 名称 夕 称 デー友 | 7.5771 | | |
| J =3. | <u> </u> | | |
| | | | 閉じる |

テーブル一覧画面が表示されます。

(2)テーブル一覧画面から、使用したいテーブルをデータストア編集画面に ドラッグ&ドロップします。



データストアのオブジェクト編集エリアにテーブルが配置されます。

取得したテーブルは、標準のテーブルと同じように、追加・更新・削除といった操作を 行えます。ただし、RADEN 側からテーブル構造の変更は行えません。 ω

.ω ĭŀ





| データ | 刑対広表 |
|-----|------|
| ノーク | 室刈加衣 |

| | PostgreSQL | RADEN | | 備考 |
|------|------------------|------------------|------|-------------|
| 属性 | データ型 | サポート | データ型 | |
| 文字 | CHAR (n) | 0 | 文字列 | |
| | VARCHAR (n) | 0 | | |
| | TEXT | 0 | | |
| 数値 | INTEGER | 0 | 数値 | |
| | SMALLINT | 0 | | |
| | BIGINT | 0 | | |
| | NUMERIC | 0 | | |
| | REAL | 0 | | |
| | DOUBLE PRECISION | 0 | | |
| 日付 | DATE | 0 | 日付 | |
| | TIMESTAMP | \bigtriangleup | | ※タイムゾーンは扱えま |
| | | | | せん。 |
| | TIME | \bigtriangleup | 文字列 | |
| | interval | \bigtriangleup | | |
| バイナリ | bytea | × | _ | |
| | BLOB, CLOB | × | — | |
| その他 | cidr | \bigtriangleup | 文字列 | |
| | inet | \bigtriangleup | | |
| | macaddr | \bigtriangleup | | |
| | boolean | × | _ | |

○:使用できます、△: RADEN 内では異なるデータ型で扱われます、×:使用できません
 ※TIMESTAMP 型にタイムゾーンが付いている場合、

YYYY/MM/DD HH:MM:SS.FF +02:00 のタイムゾーン (+02:00) は無視されます。

3.3.3 テーブル情報の更新

接続先のデータベースのテーブル情報が変更された場合、対応するテーブルの情報も更新できます。

データベースの構成が変更された状態で「テーブル情報の取得」を行うと、自動的にテーブル 構成の比較が行われます。

変更が見つかった場合、以下のメッセージが表示されます。



「はい」をクリックすると、参照テーブルの情報が最新のテーブル構成で更新されます。

※テーブル名が変更されていた場合、元の参照テーブルは削除されます。新しく変更後のテ ーブルの参照を追加して、データリンクなどの再設定が必要となります。

- ※フィールド名が変更されていた場合、そのフィールドを使用したデータリンクの設定は削除されます。
- ※フィールドがサポート外のデータ型に変更された場合、そのテーブルは自動的に削除され ます。

3.4 データベースとの切断

PostgreSQL 接続部品を削除、もしくはデータストアとの参照コネクタを削除した場合、 PostgreSQL との接続が切断されます。切断後、データストア内の参照テーブルは、標準のテー ブルのようにローカルで使用することができます。



接続されている場合と同様にテーブル構造の変更はできませんが、初期データの設定は可能で す。



4.1

PostgreSQL 接続

4. 部品リファレンス

4.1 PostgreSQL 接続

PostgreSQLデータベースに接続する為のオブジェクトです。

●プロパティ Ö ▲名称 オブジェクトの名称を指定します。(標準値:PostgreSQL 接続+連番) ■接続先サーバ 0 接続先のサーバ名を指定します。 ≧ポート番号 接続先のポート番号を指定します。(標準値:5432) 0 接続先のデータベース名を指定します。 🖹 ユーザ ID 接続先データベースのユーザーIDを指定します。 パスワード _____ 接続先データベースのパスワードを指定します。 ◇機能 機能はありません。

ロイベント

イベントはありません。

RADEN PostgreSQL 接続プラグイン ユーザーズガイド

2016年 5月25日 第1版

発 行

株式会社 KIT

〒460-0026 愛知県名古屋市中区伊勢山2丁目11-15 AS ビル金山

Copyright (c) 2016 KIT Co., Ltd. All Rights Reserved.